

4Trans

Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych

Wersja: 6.0.4



4Trans

Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych

Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za niezyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji programu innej od wersji instrukcji.

Produkcja:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Spis treści

1. Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych	4
1.1. Struktura importowanego pliku xml	4
1.2. Struktura eksportowanego pliku xml	6

1. Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych

1.1. Struktura importowanego pliku xml

Minimalna ilość danych niezbędna do przeprowadzenia importu:

Miejsce w programie, z którego można dokonać importu danych: menu

menu "Rozliczenia" -> "[253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów", ikona: 

Opis dodatkowych danych jakie można zaimportować znajduje się w temacie:

"[Struktura eksportowanego pliku xml](#)".

Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).

Wartość nieopisana: typ string.

Przed dokonaniem importu należy wprowadzić definicję importu, indywidualnie dla każdego pracownika ("Dane podstawowe"-> "Pracownicy" -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> "Rozliczenia i współpraca"). W polu **Definicja** podaj źródło, z którego będziesz importował dane (np. APD), w polu **Wartość** numer który przypiszesz indywidualnie do pracownika (sam ten numer nadajesz)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Eksport>
```

```
<TrozListakierowca type="TSysListakierowca">
```

```
<!-- Lista pracowników, dla których wyeksportowano/zaimportowano dane -->
```

```
<TSysKierowca type="TSysKierowca">
```

```
<!-- Sekcja danych pracownika -->
```

```
<imie>Jan</imie>
```

```
<!-- Imię pracownika -->
```

```
<imie2></imie2>
```

```
<!-- Drugie imię pracownika -->
```

```
<nazwisko>Kowalski</nazwisko>
```

```
<!-- Nazwisko pracownika -->
```

```
<FSysListaDefinicjaImportuwartosc  
type="TSysListaDefinicjaImportuwartosc">
```

```
<!-- Lista definicji importu - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca" -->
```

```
<TSysDefinicjaImportuwartosc type="TSysDefinicjaImportuwartosc">
```

```
<!-- Sekcja definicji importu
```

```
UWAGA: Na podstawie "nazwy" w poniższej sekcji oraz "wartości" program rozpoznaje pracownika -->
```

```
<wartosc>SP12</wartosc>
```

```
<!-- Wartość definicji importu,
```

np. ID pracownika, dla którego importujesz dane - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans (**Dane podstawowe** -> **Pracownicy** -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> **Rozliczenia i współpraca** -> w sekcji **Definicja importu**, pole **Wartość**

Wartość unikalna dla każdego pracownika w określonej "Nazwie definicji importu" (patrz poniżej) -->

```
<SysDefinicjaImportu type="TSysDefinicjaImportu">
```

```
<nazwa>SuperProgram</nazwa>
```

<!-- Nazwa definicji importu,
np. Nazwa programu/Kod programu, dla którego określasz "Wartość definicji importu" - przed zaimportowaniem wprowadź
każdemu pracownikowi w programie 4Trans (Dane podstawowe -> **Pracownicy** -> otwórz do edycji wybranego pracownika
-> **Rozliczenia i współpraca** -> w sekcji **Definicja importu**, pole **Definicja**
Wartość unikalna na liście definicji importu -->

```
</SysDefinicjaImportu>
```

```
</TSysDefinicjaImportuWartosc>
```

```
</FSysListaDefinicjaImportuWartosc>
```

```
<FRozListaOdcinekZagr type="TRozListaOdcinekZagr">
```

<!-- Lista odcinków zagranicznych - Lista wjazdów/wyjazdów z terytorium innych krajów
(4Trans - menu: "Rozliczenia") -->

```
<TRozOdcinekZagr type="TRozOdcinekZagr">
```

<!-- Sekcja odcinka zagranicznego -->

```
<data_od>2016-05-06 04:27:00</data_od>
```

<!-- Data rozpoczęcia odcinka zagranicznego - format daty: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty:
"- " (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek)

UWAGA: Data i godzina rozpoczęcia tego samego odcinka zagranicznego musi być wcześniejsza niż data i godzina zakończenia
(co najmniej o jedną minutę).

Pomiędzy wyjazdem z jednego kraju, a wjazdem do kolejnego nie może być przerwy - odcinek pobytu na terytorium wybranego
państwa powinien rozpoczynać się w tej samej minucie, w której zakończył się pobyt na terenie poprzedniego państwa.

Sekundy są ignorowane. -->

```
<data_do>2016-05-07 04:47:00</data_do>
```

<!-- Data zakończenia odcinka zagranicznego

UWAGA: Data i godzina zakończenia tego samego odcinka zagranicznego musi być późniejsza niż data i godzina
rozpoczęcia (co najmniej o jedną minutę).

Sekundy są ignorowane. -->

```
<SysPanstwo type="TSysPanstwo">
```

<!-- Sekcja państwa odcinka zagranicznego -->

```
<sam>F</sam>
```

<!-- Symbol państwa

Lista symboli: https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_nation_codes.php.html

Państwo docelowe będzie takie samo jak państwo odcinka zagranicznego -->

```
</SysPanstwo>
```

```
<SysPanstwoDocelowe type="TSysPanstwo">
```

<!-- Sekcja państwa docelowego odcinka zagranicznego -->

```
<sam>F</sam>
```

<!-- Symbol państwa -->

```
</SysPanstwoDocelowe>
```

```
</TRozOdcinekZagr>
```

```
</FRozListaOdcinekZagr>
```

```
</TSysKierowca>
```

```
</TROzListaKierowca>
</Eksport>
```

1.2. Struktura eksportowanego pliku xml

Lista danych jakie może wyeksportować program:

Dane zawarte są w oknie edycji odcinków zagranicznych (menu "Rozliczenia" -> "[253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów").

Miejsce w programie, z którego można dokonać eksportu danych:
 "Plik" -> "Import/Eksport" -> "[259] Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych".

Import:

Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).

Wartość nieopisana: typ string.

*Przed dokonaniem eksportu należy wprowadzić definicję importu, indywidualnie dla każdego pracownika (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca). W polu **Definicja** podaj źródło, z którego będziesz importował dane (np. APD), w polu **Wartość** numer który przypiszesz indywidualnie do pracownika (sam ten numer nadajesz)*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Eksport data_eksportu="2016-12-01" ver="4.5.1.0">
<!-- Data wykonania eksportu oraz wersja programu 4Trans
Import: "data_eksportu" oraz "ver" nie są wymagane, mogą zostać całkowicie pominięte. UWAGA "node": <Eksport> jest
wymagany-->
  <TROzListaKierowca type="TSysListaKierowca">
<!-- Lista pracowników, dla których wyeksportowano/zaimportowano dane -->
    <TSysKierowca type="TSysKierowca">
<!-- Sekcja danych pracownika -->
      <guid>{E63E6FD4-1762-41C9-A833-9B245F0B893E}</guid>
<!-- Identyfikator wewnętrzny obiektu
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->
        <id>21091</id>
<!-- Identyfikator wewnętrzny kierowcy
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->
          <imie>Jan</imie>
<!-- Imię pracownika
Import: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->
            <imie2></imie2>
<!-- Drugie imię pracownika
Import: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->
```

```
<nazwisko>Kowalski</nazwisko>
```

<!-- Nazwisko pracownika

Import: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->

```
<kod_uniwersalny_eksport>KU1</kod_uniwersalny_eksport>
```

<!-- Identyfikator pracownika do uniwersalnego eksportu danych z modułu Rozliczenia - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

(4Trans - menu: "Dane podstawowe -> [005] Pracownicy")

Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

```
<kod_r2_platnik>1</kod_r2_platnik>
```

<!-- Identyfikator pracownika w programie "R2-Płatnik" - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

```
<kod_enova>1</kod_enova>
```

<!-- Identyfikator pracownika w programie "Enova" - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

```
<kod_mpk></kod_mpk>
```

<!-- Miejsce Powstania Kosztów (MPK) - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

```
<kod_system1></kod_system1>
```

<!-- Kod "System1" ustawiony na pracowniku - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

```
<FSysListaDefinicjaImportuWartosc  
type="TSysListaDefinicjaImportuWartosc">
```

<!-- Lista definicji importu - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

```
<TSysDefinicjaImportuWartosc type="TSysDefinicjaImportuWartosc">
```

<!-- Sekcja definicji importu

Import: Na podstawie "nazwy" w poniższej sekcji oraz "wartości" program rozpoznaje pracownika -->

```
<guid>{0C74676A-7EF1-4A48-87FB-0A5680102444}</guid>
```

```
<wartosc>SP12</wartosc>
```

<!-- Wartość definicji importu,

Import: np. ID pracownika, dla którego importujesz dane - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans (**Dane podstawowe** -> **Pracownicy** -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> **Rozliczenia i współpraca** -> w sekcji **Definicja importu**, pole **Wartość**)

Wartość unikalna dla każdego pracownika w określonej "Nazwie definicji importu" (patrz poniżej) -->

```
<SysDefinicjaImportu type="TSysDefinicjaImportu">
```

```
<guid>{28CE6E8F-C75B-4941-845C-418A62CA7152}</guid>
```

```
<nazwa>SuperProgram</nazwa>
```

<!-- Nazwa definicji importu,

Import: np. Nazwa programu/Kod programu, dla którego określasz "Wartość definicji importu" - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans (**Dane podstawowe** -> **Pracownicy** -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> **Rozliczenia i współpraca** -> w sekcji **Definicja importu**, pole **Definicja**)

Wartość unikalna na liście definicji importu -->

```
</SysDefinicjaImportu>
```

```
</TSysDefinicjaImportuWartosc>
```

```
<TSysDefinicjaImportuWartosc type="TSysDefinicjaImportuWartosc">
```

```

<guid>{F1AA4FE8-4FA6-43E5-A675-7D5653D23AB2}</guid>
<wartosc>TP123</wartosc>
<SysDefinicjaImportu type="TSysDefinicjaImportu">
  <guid>{3594F48C-C88E-4B11-A592-B67E682F120A}</guid>
  <nazwa>TestProgram</nazwa>
</SysDefinicjaImportu>
</TSysDefinicjaImportuWartosc>
</FSysListaDefinicjaImportuWartosc>
<FRozListaOdcinekZagr type="TRozListaOdcinekZagr">
<!-- Lista odcinków zagranicznych - Lista wjazdów wjazdów z terytorium innych krajów
(4Trans - menu: "Rozliczenia") -->

  <TROzOdcinekZagr type="TROzOdcinekZagr">
<!-- Sekcja odcinka zagranicznego -->

    <guid>{6A76D7B6-D8D4-48E7-A2BE-73BDC661527A}</guid>
    <data_od>2016-05-06 04:27:00</data_od>
<!-- Data rozpoczęcia odcinka zagranicznego - format daty: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty:
"- " (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek)
Import: Data i godzina rozpoczęcia tego samego odcinka zagranicznego musi być wcześniejsza niż data i godzina zakończenia
(co najmniej o jedną minutę).
Pomiędzy wyjazdem z jednego kraju, a wjazdem do kolejnego nie może być przerwy - odcinek pobytu na terytorium wybranego
państwa powinien rozpoczynać się w tej samej minucie, w której zakończył się pobyt na terenie poprzedniego państwa.
Sekundy są ignorowane. -->

    <data_do>2016-05-07 04:47:00</data_do>
<!-- Data zakończenia odcinka zagranicznego
Import: Data i godzina zakończenia tego samego odcinka zagranicznego musi być późniejsza niż data i godzina rozpoczęcia
(co najmniej o jedną minutę).
Sekundy są ignorowane. -->

    <SysPanstwo type="TSysPanstwo">
<!-- Sekcja państwa odcinka zagranicznego -->

      <guid>{BB2B454F-9A1C-4B3A-917F-F97A53234B68}</guid>
      <sam>F</sam>

<!-- Symbol państwa
Lista symboli: https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc\_nation\_codes.php.html -->

      <identyfikator>Resstrings_IDS_Francja</identyfikator>
<!-- Identyfikator wewnętrzny państwa odcinka zagranicznego
Import: Jeśli wprowadziłeś kod samochodowy to identyfikator wewnętrzny nie jest wymagany, może być całkowicie
pominięty
Wartości dopuszczalne:
"Resstrings_IDS_Francja" - Francja, "Resstrings_IDS_Niemcy" - Niemcy, "Resstrings_IDS_Norwegia" - Norwegia,
"Resstrings_IDS_Austria" - Austria, "Resstrings_IDS_Wlochy" - Włochy, "Resstrings_IDS_Holandia" - Holandia,
"Resstrings_IDS_Luksemburg" - Luksemburg, "Resstrings_IDS_Finlandia" - Finlandia -->

    </SysPanstwo>
    <SysPanstwoDocelowe type="TSysPanstwo">
<!-- Sekcja państwa docelowego odcinka zagranicznego
Import: Sekcja nie jest wymagana, może być całkowicie pominięta - państwo docelowe będzie takie samo jak państwo

```


Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych



odcinka zagranicznego -->

```
<guid>{CD25773F-EED7-4AD9-9889-5C9E2B945886}</guid>  
<sam>D</sam>  
<iso>DEU</iso>  
<identyfikator>Resstrings_IDS_Niemcy</identyfikator>  
</SysPanstwoDocelowe>  
<wyn_min_ik>1</wyn_min_ik>
```

<!-- Czy jest zaznaczona opcja: "Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy"

"1" - TAK, "0" - NIE

Import: Jeśli nie podasz wartości to domyślnie przyjmuje wartość TAK -->

```
<import>1</import>
```

<!-- Identyfikator wewnętrzny - Czy odcinek był wcześniej zaimportowany

"1" - TAK, "0" - NIE

Import: Pomiń ten identyfikator. Zawsze przyjmuje wartość: TAK -->

```
</TRozOdcinekZagr>  
</FRozListaOdcinekZagr>  
</TSysKierowca>  
</TRozListaKierowca>  
</Eksport>
```



Zintegrowane rozwiązania
dla transportu



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl