

4Trans Mobile TIR

Tutorial

Wersja: 2.0.0



4Trans Mobile TIR

Tutorial

© 2002 - 2020 INELO Polska Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji programu innej od wersji instrukcji.

Produkcja:

INELO Polska

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.ineelo.pl

Spis treści

1. Wymagania minimalne	4
2. Pobranie aplikacji	4
3. Instalacja	4
4. Aktywacja	8
5. Ustawienia	10
6. Ekran główny	11
7. Blokada działania aplikacji	17
7.1. Huawei P9 Lite [Android 7.0]	17
7.2. Huawei P9 [Android 6.0]	18
7.3. LG K10 LTE [Android 6.0]	19
7.4. Lenovo A2016a40 [Android 6.0]	20
7.5. Sony Xperia L1 [Android 7.0]	20
7.6. Xiaomi mi mix 2 [Android 8.0]	21

1. Wymagania minimalne

- Android - wersja 7.0 lub nowsza
- 4Trans - wersja min. 4.6.4
- Ekran - 4" lub większy
- Wyłączony tryb oszczędzania baterii dla aplikacji **4TransMobile TIR**

Do odczytu karty kierowcy

- **Czytnik kart** z wtykiem micro-USB, zalecany **Identive Cloud 2910 R**

2. Pobranie aplikacji


Aby pobrać aplikację **4Trans Mobile TIR**

- wejdź na stronę <http://apk.inelo.pl/mobile> (system automatycznie rozpocznie pobieranie)
LUB
- skorzystaj z QR kodu




3. Instalacja

1. Zanim przejdiesz do instalacji upewnij się czy opcja **Nieznane źródła** jest włączona (menu Ustawienia -> Bezpieczeństwo)




2. Po pobraniu instalację można uruchomić z kilku miejsc


- bezpośrednio po pobraniu



- z rozwijanego menu



- z menu Ustawienia -> Moje pliki -> Wszystkie pliki -> Download -> 4transmobiletir.apk




3. Kliknij, aby zainstalować

4. Aktywacja

Od swojego pracodawcy otrzymasz

- 15-cyfrowy **Kod mobilny**
- numer **PESEL**
- 4-cyfrowy **PIN**

1. Po zakończeniu instalacji uruchom **4Trans Mobile TIR**
2. Na ekranie aktywacji wpisz: **Kod mobilny** oraz **numer PESEL** -> wybierz **Aktywuj**



T-Mobile.pl 34% 21:16

4Trans Mobile

Aktywacja


Kod mobilny

Pesel

Aktywuj

1	2 ABC	3 DEF	-
4 GHI	5 JKL	6 MNO	.
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	⌫
* # (	0	⌂	OK

3. Na ekranie logowania wybierz odpowiedniego kierowcę i wprowadź **PIN**



5. Ustawienia

Z menu  aplikacji **4Trans Mobile TIR** wybierz ->  **Ustawienia**

Masz możliwość


- aktualizacji aplikacji 
- ustalić źródło wysyłania danych **Wysyłaj gdy**
- ustawić język aplikacji (możesz to zrobić także w oknie aktywacji programu)
- uzyskać informację o wersji aplikacji
- utworzyć skrót do aplikacji na ekranie głównym 

Wysyłaj gdy

Ustaw suwakiem źródła, z których wysyłane będą dane

1. **Wifi** - przesyłanie danych możliwe po połączeniu z siecią **WiFi**
2. **Dane sieci kom.** - przesyłanie danych możliwe, gdy telefon ma włączoną opcję: **Transmisja danych komórkowych**
3. **Roaming** - przesyłanie danych możliwe poza granicami kraju (**możliwe wyższe opłaty**)

Zalecane ustawienia




Język

1. Dotknij ▼
2. Wybierz  język


6. Ekran główny

Rozpoczęcie trasy

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy wybierz w aplikacji  (**Rozpocznij trasę**)



2. Wprowadź numer rejestracyjny aktualnie prowadzonego pojazdu



Jeżeli telefon nie zezwala aplikacjom na używanie informacji o Twojej lokalizacji, zostaniesz przeniesiony do właściwego miejsca w ustawieniach telefonu by włączyć dostęp do swojej lokalizacji


Zakończenie trasy

Analogicznie, jak poprzednio

1. Po zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu wybierz w oknie aplikacji  (**Zakończ trasę**)



2. **Potwierdź**



3. Możesz rozpocząć nową trasę

Odczyt karty kierowcy


Odczytaj i wyślij odczyt z karty kierowcy po zakończonej delegacji

1. Podłącz właściwy [czytnik kart](#) do telefonu


2. Włóż kartę kierowcy do czytnika

3. Wybierz **Czytaj kartę kierowcy**

- **Odczyt z karty zostanie automatycznie wysłany** (jeżeli masz dostęp do sieci)




- **Odczyt z karty zostanie wykonany, lecz niewysłany** (jeżeli nie masz dostępu do sieci)




Wysyłanie zaległych odczytów z karty kierowcy i danych lokalizacyjnych

W przypadku braku połączenia z siecią dane będą oczekiwać na wysłanie.



Po podłączeniu do sieci

1. Wybierz **WYŚLIJ WSZYSTKO**



7. Blokada działania aplikacji


Niektóre modele telefonów mogą blokować działanie **4TransMobile TIR** ze względu na oszczędność baterii. Powoduje to zaprzestanie działania aplikacji po krótkim czasie od jej uruchomienia. W takim przypadku należy zezwolić na działanie aplikacji w tle po wyłączeniu ekranu, poprzez wyłączenie dla niej trybu oszczędzania baterii. Lokalizacja tej opcji różni się w zależności od modelu telefonu, a także wersji Androida. Poniżej opisano procedurę postępowania dla 6 przykładowych modeli.

7.1. Huawei P9 Lite [Android 7.0]

1. Wejdź w **Ustawienia** telefonu
2. Wybierz **Bateria**
3. W sekcji **Oszczędzanie energii z aplikacji** wybierz **Zamknij aplikację po zablokowaniu ekranu** - otwarte zostanie okno **Czyszczenie ekranu blokady**
4. Na liście aplikacji odzyskaj **4TransMobile** i ustaw suwak w pozycji nieaktywnej

Spowoduje to

- wyszarzenie suwaka
- pojawianie się adnotacji **Nie zamykaj** pod nazwą aplikacji




7.2. Huawei P9 [Android 6.0]

1. Wejdź w **Ustawienia** telefonu
2. Wybierz **Ustawienia Zaawansowane** -> **Menedżer baterii** -> **Aplikacje chronione**
3. Na liście aplikacji odszukaj **4TransMobile** i ustaw suwak w pozycji aktywnej


Spowoduje to

- zmianę koloru suwaka
- pojawianie się adnotacji **Ochrona** pod nazwą aplikacji




7.3. LG K10 LTE [Android 6.0]

1. Wejść w **Ustawienia** telefonu
2. Wybierz zakładkę **Ogólne**
3. Wybierz **Bateria i oszczędzanie energii** -> **Zużycie baterii**
4. W sekcji **Optymalizacja baterii** dotknij **Zignoruj optymalizację**
5. Na liście aplikacji odszukaj **4Trans Mobile TIR** i zaznacz ☒




7.4. Lenovo A2016a40 [Android 6.0]

1. Wejdź w **Ustawienia** telefonu -> **Aplikacje**
2. Dotknij  - przeniesiony zostaniesz do **Skonfiguruj aplikacje**
3. Wybierz **Optymalizacja baterii**
4. Rozwiń listę  i wybierz **Pokaż wszystkie aplikacje**
5. Wybierz z listy **4TransMobile**
6. Zaznacz **Nie optymalizuj** i dotknij **Gotowe**




7.5. Sony Xperia L1 [Android 7.0]

1. Wejdź w **Ustawienia** telefonu -> **Aplikacje**
2. Dotknij  - przeniesiony zostaniesz do **Skonfiguruj aplikacje**
3. W sekcji **Zaawansowane** wybierz **Specjalny dostęp** -> **Optymalizacja baterii**
4. Wejdź w zakładkę **Aplikacje** i wybierz  **4TransMobile** z listy



7.6. Xiaomi mi mix 2 [Android 8.0]

1. Wejdź w **Ustawienia** telefonu -> **Zainstalowane aplikacje**
2. Z listy aplikacji wybierz **4TransMobile** -> **Oszczędzanie energii**
3. Zmień na **Bez ograniczeń**





Zintegrowane rozwiązania
dla transportu



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl