

4Trans Mobile

Podręcznik użytkownika

Wersja: 5.1.1





4Trans Mobile

Podręcznik użytkownika

© 2002 - 2020 INELO Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji programu innej od wersji instrukcji.

Produkcja: INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b 43-300 Bielsko-Biała POLAND www.inelo.pl



Spis treści

| 1. | Dane podstawowe | 4 |
|----|--|-----|
| | 1.1. [005] Pracownicy | . 4 |
| | 1.1.1. Dane podstawowe | . 4 |
| | 1.2. [014] Ustawienia | . 5 |
| | 1.2.1. Panel administracyjny | . 5 |
| | 1.2.1.1. 4Trans Mobile | . 5 |
| 2. | 4T Mobile | .0 |
| | 2.1. [194] Import z karty kierowcy | 10 |
| | 2.2. [195] Import z tachografu cyfrowego | 12 |
| | 2.3. [313] Import delegacji | 14 |
| | 2.4. [314] Import odcinków zagranicznych | 18 |
| | 2.5. [315] Import karty drogowej | 22 |
| | 2.6. [316] Ustawienia Mobile | 25 |
| 3. | 4T Mobile BUS/TIR - Tutorial konfiguracji2 | 25 |



1. Dane podstawowe

Menu, oprócz podstawowych pozycji opisanych w wybranych modułach, zawiera dodatkowe elementy:

1.1. [005] Pracownicy

Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":

• Wydruk kierowców 4T Mobile - otwiera okno wywołania wydruku kierowców, którzy mają uzupełniony PESEL i PIN 4Trans Mobile. Wydruk zawiera informacje niezbędne do zainstalowania aplikacji (link do pobrania i kod QR oraz dane do logowania

Wydruk możesz:

- wygenerować w oknie programu [🚉 🔍
- wygenerować w postaci pliku pdf [
 101]
- wysłać e-mailem [²] spowoduje przygotowanie wiadomości w zainstalowanym na komputerze programie pocztowym, z plikiem pdf w postaci załącznika

Dodatkowe pozycje w menu rozwijanym:

- Zmień dane dla zaznaczonych rekordów (umożliwia zmianę niektórych parametrów bez konieczności otwierania okna edycji zaznacz jednego lub więcej pracowników) ->:
 - Nadaj losowy PIN 4Trans Mobile generuje losowy PIN (pole: "PIN 4Trans Mobile" więcej w temacie: "Dane podstawowe" okna edycji pracownika);
 - Usuń PIN 4Trans Mobile usuwa powyższy PIN z pola: "PIN 4Trans Mobile".

1.1.1. Dane podstawowe

Okno dodawania/edycji pracownika dla usługi 4Trans Mobile poszerza się o następujące pola:

W zależności od zainstalowanych modułów oraz uprawnień użytkownika okno może poszerzyć się o dodatkowe pola/zakładki - opis znajduje się w pomocy dla odpowiedniego modułu.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

Dane personalne

PIN 4Trans Mobile

Dane podstawowe



Pole dodawania kodu PIN — można wprowadzić tylko 4-ro cyfrowy kod;

😻 (Losuj PIN) — wprowadza losową wartość.

PIN 4Trans Mobile konieczny jest do zalogowania się do aplikacji mobilnej.

Podczas pierwszego logowania należy wprowadzić także PESEL — więcej w temacie: "Tutorial -Konfiguracja połączenia".

Tryb aplikacji mobilnej

Pole widoczne dla klientów korzystających z aplikacji 4Trans Mobile BUS lub 4Trans Mobile TIR.

- Pojazd powyżej 3,5 tony dla aplikacji 4Trans Mobile TIR;
- BUS dla aplikacji 4Trans Mobile BUS.

1.2. [014] Ustawienia

Opis eksportu/importu ustawień oraz pozostałych przycisków znajduje się w rozdziale: "Moduł Główny -> [014] Ustawienia".

Menu, oprócz podstawowych pozycji opisanych w wybranych modułach, zawiera dodatkowe elementy:

1.2.1. Panel administracyjny

1.2.1.1. 4Trans Mobile

Włącz usługę 4Trans Mobile

Usługa 4Trans Mobile umożliwia komunikację pomiędzy aplikacją mobilną (zainstalowaną na smartfonie kierowcy) a programem 4Trans. Przy pomocy tej usługi można importować odczyty z karty kierowcy, odczyty z tachografu, delegacje, odcinki zagraniczne oraz karty drogowe, które wysłał kierowca.

- opcja zaznaczona włącza usługę 4Trans Mobile oraz aktywuje wszystkie ustawienia związane z tą usługą;
- opcja niezaznaczona dezaktywuje usługę 4Trans Mobile oraz blokuje/ukrywa wszystkie ustawienia związane z tą usługą.



Połączenie

Login i Hasło

Login i hasło otrzymasz od przedstawiciela handlowego "producenta" po zakupie usługi 4Trans Mobile.

Aby uruchomić usługę wpisz login i hasło, a następnie kliknij Połącz

Po udanym połączeniu zostanie wyświetlony komunikat: **Połączenie zakończone powodzeniem**, a pole: **Kod mobilny** zostanie wypełnione.

Kod mobilny potrzebny jest do uruchomienia usługi na telefonie - więcej w temacie: "Tutorial -Konfiguracja połączenia".

Komunikat: Usługa INELO Service nie jest zainstalowana i/lub uruchomiona.. lub Usługa INELO Service nie jest aktualna..

W przypadku pojawienia się jednego z powyższych komunikatów usługi automatycznego **Wysyłania** konfiguracji do aplikacji mobilnej oraz Wysyłania kopii bazy danych i odczytów na serwer 4Trans Mobile (opis poniżej) <u>nie będą</u> działać.

Wysyłanie konfiguracji do aplikacji mobilnej można jednorazowo wymusić po kliknięciu na:

Wyślij teraz

(patrz: poniższy opis).

W celu zainstalowania, uruchomienia lub aktualizacji usługi **INELO Service** skontaktuj się z "serwisem".

Ustawienia dla aplikacji mobilnej

Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajów

opcja zaznaczona - trasy wprowadzone przez kierowcę w aplikacji mobilnej będą pobierane, w zależności od ustawienia opcji: W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje) jako:

- delegacje opcja: z delegacji (patrz: "Import delegacji");
- odcinki zagraniczne opcja: z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów (patrz: "Import odcinków zagranicznych");



| - | acji mobilnej dla każdego odcinka trasy dostępna jest opcja Tranzyt . |
|---|---|
| ⊘ opc i/lul i/lul stat | i <u>a zaznaczona</u> - dla delegacji/odcinków zagranicznych w Niemczec o Norwegii na podstawie opcji: Tranzyt do programu będzie przesyłan us: |
| | Tranzyt (zaznaczona) = odcinek będzie wykluczony z wyliczenia minimalnej płacy: |
| | 🔲 Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy (odznaczona); |
| | Import odcinków zagranicznych: |
| | Odcinki 🛀 Tranzyt w ogole nie będą importowane. |
| | Tranzyt (odznaczona) = odcinek będzie zaliczany do wyliczenia minimalnej płacy: |
| | 🗹 Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy (zaznaczona); |
| odc min zazı | nki (Niemcy, Norwegia) będą uzględniane w wyliczeniu wyrównania do imalnej płacy (opcja: 🗹 Uwzględniaj wyrównanie do minimalnej płacy naczona). |
| Pozwalaj n | a wprowadzanie państwa docelowego |
| ⊘ opc doc del€ | i <u>a zaznaczona</u> - aktywuje w aplikacji mobilnej pole wyboru państwa elowego - państwo docelowe będzie importowane do egacji/odcinków zagranicznych; |
| | ia niezaznaczona - pole wyboru państwa docelowego waplikacj pilnej nie będzie widoczne. |
| 📄 орс | pilnej nie będzie widoczne. |
| pcja niezaz | z naczona - możliwość wprowadzania delegacji/odcinków zagranicznych |
| opc mol p cja niezaz eaktywna. | z naczona - możliwość wprowadzania delegacji/odcinków zagranicznych |
| pcja niezaz ieaktywna. tępnij moż | z naczona - możliwość wprowadzania delegacji/odcinków zagranicznych liwość wprowadzania karty drogowej |

Dane podstawowe



eksportowane jako karta drogowa (patrz: "Import karty drogowej")

opcja niezaznaczona - dane karty drogowej nie będą wyświetlane w oknie wprowadzania trasy.

Jeśli <u>obydwie</u> opcje: Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajów i Udostępnij możliwość wprowadzania karty drogowej nie będą zaznaczone to możliwość wprowadzania tras w aplikacji mobilnej będzie zablokowana.

Wysyłanie konfiguracji do aplikacji mobilnej

Ustawienia automatycznego wysyłania konfiguracji do aplikacji mobilnej.

Automatyczne wysyłanie konfiguracji będzie działać tylko wtedy, gdy usługa **INELO Service** będzie: zainstalowana, uruchomiona oraz aktualna.

Jeśli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony poniżej pola logowania zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym odpowiednia informacja.

Częstotliwość

Umożliwia ustawienie z jaką częstotliwością będzie wysyłana automatycznie przez program konfiguracja do aplikacji mobilnej.

Wyślij teraz

Kliknięcie na ten przycisk powoduje wysłanie konfiguracji do aplikacji mobilnej. Tą czynność można wykonać w dowolnym momencie.

| | | <u> </u> | | | | | |
|---------|----------------|-------------|-------------------------|--------------|---------|----------|----------|
| Wvsłani | ie konfiauraci | i za pomoca | przyciski | // Wyślij te | raz nie | korzvsta | z usłuai |
| INELO S | Service. | <i>p</i> | <i>p</i> :_ <i>j</i> :, | | | | |



Wysyłanie kopii bazy danych i odczytów na serwer 4Trans Mobile

Ustawienia automatycznego wysyłania kopii bazy danych razem z plikami.

Jest to **dodatkowa** usługa tworzenia kopii bazy danych (oprócz tej zawartej w zakładce: "Ustawienia kopii bazy"), która jest wysyłana na serwer 4Trans Mobile.

Wymagania: Usługa INELO Service - AKTYWNA.

Kopia ta nie jest zapisywana na żadnym lokalnym dysku!

Włącz wykonywanie kopii zapasowej

opcja zaznaczona - Tworzy **dodatkową** kopię bazy danych, która jest wysyłana na serwer 4Trans Mobile z ustawioną poniżej częstotliwością.

Dołącz dane z zakresu

Wybierz z jakiego okresu mają być wysyłane, poniżej zaznaczone, pliki.

Odczyty cyfrowe

Do kopii bazy danych dołączane są pliki źródłowe odczytów kart kierowców.

Obrazy wykresówek

Do kopii bazy danych dołączane są pliki skanów wykresówek.

Odczyty tachografu

Do kopii bazy danych dołączane są pliki źródłowe odczytów tachografów cyfrowych.

opcja niezaznaczona - dodatkowa kopia bazy danych nie jest tworzona.

Częstotliwość

Umożliwia ustawienie z jaką częstotliwością będzie tworzona i wysyłana automatycznie **dodatkowa** kopia bazy danych wraz z plikami (w zależności od powyższych ustawień).



2.4T Mobile

Menu zawiera następujące pozycje:

4T Mobile (15) - cyfra umieszczona w nawiasie informuje o ilości nowych danych do pobrania.

2.1. [194] Import z karty kierowcy

Otwiera listę odczytów z karty kierowcy do pobrania, które wysłali kierowcy z aplikacji mobilnej. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

- kliknąć na ikonę: 💷 umieszczoną w zakładce **Mobile** w pasku narzędziowym;
- z menu głównego 4T Mobile wybrać Import z karty kierowcy.



- cyfra na czerwonym tle w prawym, górnym rogu ikony informuje o ilości nowych odczytów do pobrania.

Informacja ta zawarta jest również w menu programu: np. Import z karty kierowcy (2).



| Ø | 4Trans - [Imp | ort odczy | tów z karty | kierowcy] | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|------------|---------|------------|
| Pli | k Dane pods | tawowe | TachoScan | Manipulacje | Rozliczenia | 4T Mob | oile (25) | Flota | Spedycja | Grafiki | GBOX | Bramka SMS |
| C | Start [F2 | 2] | | Import o | odczytów z ka | rty kie⇒ | C C C C | | | | | |
| stawowe | | Zaimp | ortuj 🔁 🔁 | • | | | | | | | | |
| spoo | Import odczy_ | Poka: | archiwalne | Data od 201 | 6-03-26 | | Data d | lo 201 | 5-04-26 | - | \sim | |
| nep | | Wyszuki | vanie kierowc | ów wg frazy | | | Liczba z | aznaczo | onych plików | / do zaimp | ortowan | ia: 3/3 |
| Da | | Ξ 🔽 Τ | estowa Sp. : | z o.o. (AKTYWN | A) | | | | | | | |
| ш | Import odczy_ | = | / Kowalski | an | | | | | | | | |
| oSc | | | 2016 | -04-21 12:38 | | | | | | | | |
| Tach | | | ✓ 2016 ✓ 2016 | -04-21 12:39 -04-22 08:06 | | | | | | | | |
| | Import deleg_ | | | | | | | | | | | |
| Manipulacje | Import odcin_ | | | | | | | | | | | |
| ozliczenia | Import karty_ | | | | | | | | | | | |
| obile 🔂 Rd | Ustawienia M_ | | | | | | | | | | | |

Rys. Lista odczytów z kart kierowców - przykład.

|)twiera /yświet yfrowy. | wszystkie zaznaczone odczyty w programie. Dla każdego z plików zosta one okno Podsumowanie odczytu wraz z zakładką: Certyfikaty weryfikującą poc Należy kliknąć na: |
|-------------------------------|---|
| Tytı cert | uł zakładki Certyfikaty w kolorze czerwonym pojawia się gdy, zostanie wykryty niepoprawny yfikat. |
| Daı | ne posiadające niepoprawny certyfikat nie zostaną zapisane do bazy danych!!! |
| • | Zapisz - dane zostaną zapisane do bazy danych; |
| • | Anuluj - zapis danych zostanie pominięty. |
| | |



karty kierowcy lub tachografu przed zapisem do programu w "ustawieniach programu".

Kolejnym krokiem jest zapis danych do bazy oraz wyświetlenie ich w "oknie podglądu/edycji dni z karty kierowcy". Jeśli wczytane dni były już wcześniej zapisane, ich zapis zostanie pominięty.

Pliki źródłowe zostaną skopiowane do katalogu **Digital** umieszczonym w katalogu plików modułu TachoScan (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Panel administracyjny -> Ścieżki", "Ścieżka plików modułu TachoScan").



Odświeża listę plików.

Pokaż archiwalne

- opcja zaznaczona w zależności od ustawionego okresu wyświetlane będą tylko pliki, które zostały już zaimportowane do programu;
- **opcja niezaznaczona** wyświetla listę nowych plików, które nie zostały jeszcze zaimportowane do programu.

Opis wybranych pozycji dostępnych w rozwijanym menu (prawy przycisk myszy):

Ustaw jako aktywną

Oznacza wybraną firmę jako aktywną — dzięki temu istnieje możliwość zaimportowania danych dla innej firmy.

2.2. [195] Import z tachografu cyfrowego

Otwiera listę odczytów z tachografu cyfrowego do pobrania, które wysłali kierowcy z aplikacji mobilnej. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

- kliknąć na ikonę: 🗊 umieszczoną w zakładce **Mobile** w pasku narzędziowym;
- z menu głównego 4T Mobile wybrać Import z tachografu cyfrowego.



- cyfra na czerwonym tle w prawym, górnym rogu ikony informuje o ilości nowych odczytów do pobrania.

Informacja ta zawarta jest również w menu programu: np. Import z tachografu cyfrowego (2).



Rys. Lista odczytów z kart kierowców - przykład.

Zaimportuj

Zapisz

Otwiera wszystkie zaznaczone odczyty w programie. Dla każdego z plików zostanie wyświetlone okno **Podsumowanie odczytu** wraz z zakładką: **Certyfikaty** weryfikującą podpis cyfrowy. Należy kliknąć na:

Tytuł zakładki **Certyfikaty** w kolorze czerwonym pojawia się gdy, zostanie wykryty niepoprawny certyfikat.

Dane posiadające niepoprawny certyfikat nie zostaną zapisane do bazy danych!!!

- dane zostaną zapisane do bazy danych;



Anuluj - zapis danych zostanie pominięty.

Jeśli nie chcesz, aby wyświetlało się okno podsumowania odznacz opcję: **Pokaż okno danych z** karty kierowcy lub tachografu przed zapisem do programu w "ustawieniach programu".

Kolejnym krokiem jest zapis danych do bazy oraz wyświetlenie ich w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego". Jeśli wczytane dni były już wcześniej zapisane, ich zapis zostanie pominięty.

Pliki źródłowe zostaną skopiowane do katalogu **Digital** umieszczonym w katalogu plików modułu TachoScan (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Panel administracyjny -> Ścieżki", "Ścieżka plików modułu TachoScan").

Odśwież 🙆

Odświeża listę plików.

Pokaż archiwalne

- opcja zaznaczona w zależności od ustawionego okresu wyświetlane będą tylko pliki, które zostały już zaimportowane do programu;
- **opcja niezaznaczona** wyświetla listę nowych plików, które nie zostały jeszcze zaimportowane do programu.

Opis wybranych pozycji dostępnych w rozwijanym menu (prawy przycisk myszy):

Ustaw jako aktywną Oznacza wybraną firmę jako aktywną – dzięki temu istnieje możliwość zaimportowania danych dla innej firmy.

2.3. [313] Import delegacji

Otwiera listę delegacji do pobrania, które wysłali kierowcy z aplikacji mobilnej. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

• kliknąć na ikonę: 🖽 umieszczoną w zakładce **Mobile** w pasku narzędziowym;



• z menu głównego 4T Mobile wybrać Import delegacji.

- cyfra na czerwonym tle w prawym, górnym rogu ikony informuje o ilości nowych delegacji do pobrania.

Informacja ta zawarta jest również w menu programu: np. Import delegacji (36).

| 0 | 4Trans - [Imp | ort deleg | jacji] | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|---------|--------------|------------|---------|------------|
| Plik | Dane pods | tawowe | TachoScan | Manipulacje | Rozliczenia | 4T Mob | oile (29) | Flota | Spedycja | Grafiki | GBOX | Bramka SMS |
| C | Start [F2 | 2] | | Import d | elegacji | > | C C C C C | | | | | |
| stawowe | | Zaimp | ortuj 💽 🔁 | • | | | | | | | | |
| spoo | Import odczy | Poka | ż archiwalne | Data od 201 | 6-03-26 | | Data d | lo 2010 | 5-04-26 | | × . | |
| nep | | Wyszuki | wanie kierowc | ów wg frazy | | | Liczba z | aznaczo | onych plików | / do zaimp | ortowan | ia: 4/4 |
| Da | | Ξ 🗸 Τ | estowa <mark>Sp.</mark> z | o.o. (AKTYWN/ | 0 | | | | | | | |
| E | Import odczy_ | | 🗸 Kowlaski J | an | | | | | | | | |
| choSci | | | ✓ 2016 ✓ Nowak Ja | - 04-20 08:03 n | - 2016-04 | -21 08:5 | 56 | | | | | |
| Ē | | | 2016 | -04-06 14:34 | - 2016-04 | -07 14:3 | 35 | | | | | |
| .e | Import deleg_ | | 2016 | -04-20 14:34 | - 2016-04 | -20 14:4 | 44 | | | | | |
| Manipulac | Import odcin_ | | ☑ 2016 | -04-20 14:41 | - 2016-04 | -20 14:5 | 51 | | | | | |
| diczenia | Import karty_ | | | | | | | | | | | |
| lobile 🔂 Roz | Ustawienia M_ | | | | | | | | | | | |

Rys. Lista delegacji - przykład.

Konfiguracja

W oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia"):

Poniżej przedstawiona konfiguracja musi być przesłana na aplikację mobilną przed wprowadzeniem trasy przez kierowcę.

- 1. Włączenie importu delegacji w programie:
 - w zakładce: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie inne kraje" dla W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe wybierz opcję: z delegacji (rys. poniżej).



W aplikacji mobilnej kierowca nie ma możliwości decydowania czy wprowadzana przez niego trasa będzie delegacją czy tylko "odcinkiem zagranicznym".

W przypadku wysłania konfiguracji **z delegacji** okno dodawania trasy w smartfonie dostosuje się do nowych ustawień.



Rys. W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe -> z delegacji.

- 2. Włączenie możliwości wprowadzania delegacji na smartfonie:
 - w zakładce: "<u>Panel administracyjny -> 4Trans Mobile</u> 5" zaznacz opcję: Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajów (rys. poniżej);
 - w zależności od potrzeb zaznacz/odznacz pozostałe opcje: Ignoruj rodzaj odcinka (tranzyt/kabotaż) wybrany przez kierowcę oraz Pozwalaj na wprowadzanie państwa docelowego.

Powyższa zakładka może nie być widoczna jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień — skontaktuj się z administratorem systemu (informatykiem).



Rys. Ustawienia dla aplikacji mobilnej -> Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajów.

| Wysłanie konfiguracji | |
|---|--------------|
| W zakładce: " <u>Panel administracyjny -> 4Trans Mobile</u> ि े" kliknij | Wyślij teraz |

Zaimportuj Zapisuje wszystkie zaznaczone delegacje w programie ze statusem: Import -> Tak, Rozliczona -> Nie. Każdą z zaimportowanych delegacji należy otworzyć do edycji i uzupełnić brakujące dane, tak aby delegacja zmieniła status na Rozliczona -> Tak (przycisk: Rozlicz)). Delegacje ze statusem: Rozliczona -> Nie są pomijane we wszystkich wydrukach rozliczeń delegacji. Minimalna stawka dzienna w innych krajach: Kierowca w aplikacji mobilnej ma możliwość oznaczenia każdego odcinka delegacji czy ma uwzględniany przy wyrównaniu do minimalnej płacy (Tranzyt). Więcej na ten temat w opisie opcji: "Ignoruj rodzaj odcinka (tranzyt/kabotaż) wybrany przez Kierowce [5]" (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Panel administracyjny -> 4Trans Mobile"). Więcej o edycji delegacji znajdziesz w temacie: "Okno dodawania/edycji delegacji".

Odświeża listę delegacji.



Pokaż archiwalne

- **opcia zaznaczona** w zależności od ustawionego okresu wyświetlane będą tylko te delegacje, które zostały już zaimportowane do programu;
- eszcze mieszaznaczona wyświetla listę nowych delegacji, które nie zostały jeszcze zaimportowane do programu.

Opis wybranych pozycji dostępnych w rozwijanym menu (prawy przycisk myszy):

Ustaw jako aktywną

Oznacza wybraną firmę jako aktywną - dzięki temu istnieje możliwość zaimportowania danych dla innej firmy.

2.4. [314] Import odcinków zagranicznych

Otwiera listę odcinków zagranicznych do pobrania, które wysłali kierowcy z aplikacji mobilnej. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

- kliknąć na ikonę: 🕮 umieszczoną w zakładce **Mobile** w pasku narzędziowym;
- z menu głównego 4T Mobile wybrać Import odcinków zagranicznych.

cyfra na czerwonym tle w prawym, górnym rogu ikony informuje o ilości nowych odcinków zagranicznych do pobrania.

Informacja ta zawarta jest również w menu programu: np. Import odcinków zagranicznych (2).





Rys. Lista odcinków zagranicznych - przykład.

Konfiguracja



Poniżej przedstawiona konfiguracja musi być przesłana na aplikację mobilną przed wprowadzeniem trasy przez kierowcę.

1. Włączenie importu delegacji w programie:

 w zakładce: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje" dla W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe wybierz opcję: z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów (rys. poniżej).

W aplikacji mobilnej kierowca nie ma możliwości decydowania czy wprowadzana przez niego trasa będzie delegacją czy tylko "odcinkiem zagranicznym".

W przypadku wysłania konfiguracji **z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów** okno dodawania trasy w smartfonie dostosuje się do nowych ustawień.





Rys. W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe -> z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów.

- 2. Włączenie możliwości wprowadzania delegacji na smartfonie:
 - w zakładce: "<u>Panel administracyjny -> 4Trans Mobile</u> "zaznacz opcję: Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajów (rys. poniżej);
 - w zależności od potrzeb zaznacz/odznacz pozostałe opcje: Ignoruj rodzaj odcinka (tranzyt/kabotaż) wybrany przez kierowcę oraz Pozwalaj na wprowadzanie państwa docelowego.

Powyższa zakładka może nie być widoczna jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień — skontaktuj się z administratorem systemu (informatykiem).

| 🕐 4Trans - [Ustawienia programu] | | - 0 <u>×</u> |
|---|--|--------------|
| Plik Dane podstawowe TachoScan Manipulacje Rozliczenia 4T M | Nobile (18) Flota Spedycja Grafiki GBOX Bramka SMS Raporty Manager Inne Pomoc | |
| Start [F2] Import karty drogowej | × Ustawienia programu × 😨 | |
| Słówne | Panel administracyjny - 4Trans Mobile | <u>^</u> |
| Manipulacje | Vłącz usługę 4Trans Mobile | |
| A Rozliczenia | Login Hasło Polaczenie zakończone | |
| Zamiana zdarzeń | TESTOWY-9372411520 •••••••• Polącz Kod mobilny: 681-773-333-960-184 powodzeniem | |
| E Import odczy Myću istlania | | |
| Zaawansowane | Aby kierowca mógł się zalogować do aplikacji mobilnej, wymagane jest uzupełnienie jego numeru PESEL i PIN 4Trans Mobile. | |
| Minimalne wynagrodzenie - inne kraje | U Jeżeli chcesz uzyskać wiecej informacji, przejdź do Pomocy programu. | |
| Import deleg_ Faktury | Ustawienia dla aplikacji mobilnej | |
| Spedycja | Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego | |
| Import odcin_ Grafik | Ignoruj rodzaj odcinka (tranzyt/kabotaz) wybrany przez kierowcę | |
| GBOX Terminarz | Pozwalaj na wprowadzanie państwa docelowego | |
| Kursy walut | Udostępnij możliwość wprowadzania karty drogowej | |
| Import karty Ustawienia Kosztów Manager | Wysylanie konfiguracji do aplikacji mobilnej | = |
| A Panel administracyjny | Częstotiwość | |
| Ustawienia M Aktualizacje automatyczne | Uni: V Ponedziałek V Wtorek V Sroda V Czwartek V Piątek Sobota Niedziela | |
| Bezpieczeństwo | Godzina: 08:00 👿 | |
| Import/Eksport | Wyślij teraz Ostatnia poprawnie wysłana konfiguracja: 2016-04-21 12:51:15 | |
| Numeracja | | |

Rys. Ustawienia dla aplikacji mobilnej -> Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego zgodnie z ustawieniami rozliczeń dla innych krajów.



Wysłanie konfiguracji

W zakładce: "<u>Panel administracyjny -> 4Trans Mobile</u> "" kliknij

Wyślij teraz

Zaimportuj

Zapisuje wszystkie zaznaczone odcinki zagraniczne w programie ze statusem: Import -> Tak.

Minimalna stawka dzienna w innych krajach:

Kierowca w aplikacji mobilnej ma możliwość oznaczenia każdego odcinka zagranicznego czy ma

uwzględniany przy wyrównaniu do minimalnej płacy (🗌 🗹 Tranzyt).

Więcej na ten temat w opisie opcji: "<u>Ignoruj rodzaj odcinka (tranzyt/kabotaż) wybrany przez</u> <u>kierowcę</u> ⁵" (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Panel administracyjny -> 4Trans Mobile").

Więcej o edycji odcinków zagranicznych znajdziesz w temacie: "Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów".

Błędy podczas importu (przenoszenie odcinków do archiwalnych)

Jeśli importowany odcinek zagraniczny nachodzi się choćby jedną minutę na istniejący odcinek/odcinki program zmieni kolor importowanego odcinka na czerwony oraz wyświetli informację o błędzie zawierającą listę nachodzących się odcinków.

Rozwiązanie:

- 1. Jeśli <u>istniejący</u> odcinek/odcinki są nieprawidłowe zmień ich zakres dat, a następnie ponów próbę importu tego odcinka/odcinków.
- 2. Jeśli <u>importowany</u> odcinek zagraniczny masz już wprowadzony do bazy danych, odcinek jest nieprawidłowy lub po prostu nie chcesz importować wybranego odcinka/odcinków możesz przenieś je do archiwum:
 - zaznacz importowany odcinek;
 - kliknij prawym przyciskiem myszy z rozwijanego menu wybierz: **Przenieś** zaznaczone do archiwalnych.

Odśwież 😂

Odświeża listę odcinków zagranicznych.

Pokaż archiwalne



opcja zaznaczona — w zależności od ustawionego okresu wyświetlane będą tylko te odcinki zagraniczne, które zostały już zaimportowane do programu i/lub

wyświetla listę odcinków, które zostały przeniesione do archiwum za pomocą opcji: **Przenieś zaznaczone do archiwalnych** (rozwijane menu — prawy przycisk myszy);

opcja niezaznaczona — wyświetla listę nowych odcinków zagranicznych, które nie zostały jeszcze zaimportowane do programu.

Opis wybranych pozycji dostępnych w rozwijanym menu (prawy przycisk myszy):

Ustaw jako aktywną

Oznacza wybraną firmę jako aktywną – dzięki temu istnieje możliwość zaimportowania danych dla innej firmy.

Przenieś zaznaczone do archiwalnych

Przenosi, nie dokonując importu, zaznaczone odcinki do listy archiwalnych odcinków zagranicznych.

2.5. [315] Import karty drogowej

Otwiera listę kart drogowych do pobrania, które wysłali kierowcy z aplikacji mobilnej. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

- kliknąć na ikonę: 💷 umieszczoną w zakładce **Mobile** w pasku narzędziowym;
- z menu głównego 4T Mobile wybrać Import karty drogowej.

9

- cyfra na czerwonym tle w prawym, górnym rogu ikony informuje o ilości nowych odcinków zagranicznych do pobrania.

Informacja ta zawarta jest również w menu programu: np. Import karty drogowej (9).



| 04 | Trans - [Imp | ort karty drogowej] |
|---------|--------------|--|
| Plik | Dane pods | tawowe TachoScan Manipulacje Rozliczenia 4T Mobile (23) Flota Spedycja Grafiki GBOX Bramka SMS |
| 0 | Start [F2 | 2] Import karty drogowej × 🔁 |
| stawowe | | Zaimportuj 😥 |
| po I | mport odczy_ | Pokaż archiwalne Data od 2016-03-26 🔻 Data do 2016-04-26 👻 🗸 |
| nep | | Wyszukiwanie kierowców wg frazy Liczba zaznaczonych plików do zaimportowania: 12/12 |
| Dai | | 🖃 📝 Testowa Sp. z o.o. (AKTYWNA) |
| E I | mport odczy_ | 🖃 📝 Kowalski Jan |
| Sci | 4 | 2016-04-21 07:53 - 2016-04-21 19:01 |
| scho | | 🖃 📝 Nowak Jan |
| ⊢. | | 2016-04-20 08:03 - 2016-04-21 08:56 |
| .e. 1 | mport deleg_ | 2016-04-22 13:40 - 2016-04-22 14:59 |
| ulac | | ✓ 2016-04-22 14:02 - 2016-04-22 19:03 |
| nipi | | ✓ 2016-04-23 12:45 - 2016-04-28 12:49 |
| Ξ I | mport odcin_ | 🖃 💟 Iksińki Henryk |
| _ | 12 | |
| enia | | |
| 1 11 | mport karty_ | \bigvee 2010-04-20 13:05 - 2010-04-20 14:33 \boxtimes 2016 04 20 14:04 - 2016 04 20 14:33 |
| Roz | | $\boxed{2010-04-20} 14:04 - 2010-04-20 14:33$ |
| 5 | Sin | $ 2016-04-20 14:03 - 2010-04-20 14:33}$ |
| 0 | | $ 2016_04_2014_34 - 2016_04_2014_44}$ |
| lido r | Jstawienia M | M 2010-04-20 14,41 - 2010-04-20 14,JI |

Rys. Lista kart drogowych - przykład.

Konfiguracja

W oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia"):

- 1. Włączenie możliwości wprowadzania karty drogowej na smartfonie:
 - w zakładce: "<u>Panel administracyjny -> 4Trans Mobile</u> 5" zaznacz opcję: Udostępnij możliwość wprowadzania karty drogowej (rys. poniżej);

Powyższa zakładka może nie być widoczna jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień — skontaktuj się z administratorem systemu (informatykiem).

| ane podstawowe TachoScan Manipulacje Rozliczenia 4T | Mobile (13) Flota Spedycja Grafiki GBOX Bramka SMS Raporty Manager Inne Pomoc |
|---|--|
| Start [F2] Import karty drogowej | × Ustawienia programu × 😥 |
| Główne | Panel administracyjny - 4Trans Mobile |
| Manipulacje | Vłącz usługę 4Trans Mobile |
| A Rozliczenia | Login Hasto Polaczenie zakończone |
| Zamiana zdarzeń | TESTOWY-9372411520 ••••••• Połącz Kod mobilny: 681-773-333-960-184 powodzeniem |
| Ryczałty rt odczyWyświetlanie | Informacia |
| Zaawansowane | Aby kierowca mógł się załogować do aplikacji mobilnej, wymagane jest uzupełnienie jego numeru PESEL i PIN 4Trans Mobile. |
| Delegacje | V Jeżeli chcesz uzyskać wiecej informacji, przejdź do Pomocy programu. |
| 2 > Faktury | Ustawienia dla aplikacji mobilnej |
| Spedycja Moduł Paliwowy | Udostępnij możliwość wprowadzania delegacji/odcinka zagranicznego |
| rt odcin Grafik | 🗌 Ignoruj rodzaj odcinka (tranzyt/kabotaż) wybrany przez kierowcę |
| GBOX Terminarr | Pozwalaj na wprowadzanie państwa docelowego |
| Kursy walut | V Udostępnij możlwość wprowadzania karty drogowej |
| Ustawienia kosztów Manager | Wysylanie konfiguracji do aplikacji mobilnej |
| A Panel administracyjny | Częstatiwość |
| 4Trans Mobile | Dni: 📝 Poniedziałek 📝 Wtorek 📝 Środa 📝 Czwartek 📝 Piątek 📄 Sobota 📄 Niedziela |
| vienia MAktualizacje automatyczne Bezpieczeństwo | Godzina: 08:00 |
| Email - Terminarz | |
| Import/Eksport | Wyslij teraz Ustatnia poprawnie wysłana konfiguracja: 2016-04-21 12:51:15 |

Rys. Ustawienia dla aplikacji mobilnej -> Udostępnij możliwość wprowadzania karty drogowej.

Wyślij teraz

Wysłanie konfiguracji

W zakładce: "<u>Panel administracyjny -> 4Trans Mobile</u> "" kliknij

Zaimportuj

Zapisuje wszystkie zaznaczone karty drogowe do plików **xls**, we wskazanej lokalizacji (domyślne wskazywana jest "Ścieżka do folderu z dokumentami" - patrz: "Panel administracyjny -> Ścieżki").



Odświeża listę

Pokaż archiwalne

- opcja zaznaczona w zależności od ustawionego okresu wyświetlane będą tylko te karty drogowe, które zostały już zaimportowane do programu;
- opcja niezaznaczona wyświetla listę nowych kart drogowych, które nie zostały jeszcze zaimportowane do programu.

Opis wybranych pozycji dostępnych w rozwijanym menu (prawy przycisk myszy):

Ustaw jako aktywną

Oznacza wybraną firmę jako aktywną – dzięki temu istnieje możliwość zaimportowania

INELO

danych dla innej firmy.

2.6. [316] Ustawienia Mobile

Otwiera okno ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> [014] Ustawienia") na zakładce: "Panel administracyjny -> 4Trans Mobile".

Pełny opis ustawień znajduje się w temacie: "<u>4Trans Mobile</u> [5]".

3. 4T Mobile BUS/TIR - Tutorial konfiguracji

Po zakupie usługi **4Trans Mobile** otrzymasz **Login** i **Hasło**.

Dalej:

4Trans (komputer)

Zaloguj się jako administrator (login: "administrator", domyślne hasło: "admin") - jeśli hasło zostało zmienione skontaktuj się z administratorem systemu (informatykiem).

Zaktualizuj klucz licencyjny - szczegóły otrzymasz w mailu z Działu Realizacji firmy Inelo.

Ustawienia programu

Konfiguracja połączenia z serwerem.

- 1. Wejdź w menu: Dane podstawowe -> Ustawienia->Panel administracyjny -> 4Trans Mobile
- 2. Zaznacz opcję: Włącz usługę 4Trans Mobile.
- 3. Wpisz : Login i Hasło -> kliknij: Połącz
- 4. Po udanym zalogowaniu
 - wyświetlona zostanie informacja w kolorze zielnym
 - pole Kod mobilny zmieni wartość z: XXX-XXX-XXX-XXX na <u>unikalną</u> dla Twojej firmy (rys. poniżej - podano <u>przykładowy</u> Kod mobilny)

Kod mobilny wymagany jest do aktywacji aplikacji mobilnej na smartfonie. Dane do aktywacji można wydrukować (opis w dalszej części tematu).



| Login | Przykładowy kod mobilny Połączenie zakończone |
|---|--|
| otrzymany_login | Połącz Kod mobilny: 111-111-111 powodzeniem |
| | Rys. Logowanie do usługi 4Trans Mobile. |
| 5. W zależnoś opis w tem | ści od potrzeb możesz zmienić ustawienia pozostałych opcji — szczegółowy nacie: " <u>4Trans Mobile</u> 5". |
| Pracownicy | |
| Dla każdego z oraz wyger | z pracowników korzystających z aplikacji mobilnej należy uzupełnić PESEL nerować PIN 4Trans Mobile . |
| 1. W oknie ec wszyscy pra | dycji pracownika (menu: " Dane podstawowe -> Pracownicy ") sprawdź czy acownicy mają uzupełniony PESEL . |
| 2. Wprowadź • @ — g • generov • przeg • zazn • klikn dla za | 4-cytrowy PIN 4Trans Mobile: generuje losowy PIN; wanie losowego PINu dla większej liczby pracowników: głdź do listy pracowników; nacz przy pomocy klawisza til lub time wybraną liczbę pracowników; nj prawym przyciskiem myszy na liście — z rozwijanego menu wybierz: Zmień dane zaznaczonych rekordów -> Nadaj losowy PIN 4Trans Mobile. |

4T Mobile BUS/TIR - Tutorial konfiguracji

| Iobile BUS/TIR - Tutorial konfiguracji | INEL |
|---|----------|
| | |
| Rys. Okno edycji pracownika. Możesz wygenerować PIN do aplikacji mobilnej dla dwa razy większej liczby kierowców r stanowi limit wersji MINI. | niż |
| B. Wybierz Tryb aplikacji mobilnej Pojazd powyżej 3,5 tony - w przypadku 4Trans Mobile TIR Tryb aplikacji mobilnej Pojazd powyżej 3.5 tony BUS | |
| BUS - w przypadku 4Trans Mobile BUS Tryb aplikacji mobilnej O Pojazd powyżej 3.5 tony O BUS | |
| 3. Otwórz ponownie okno ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustaw — w zakładce: Panel administracyjny -> 4Trans Mobile kliknij Wyślij teraz | wienia") |
| ukowanie danych do logowania | |
| ² o uzupełnieniu powyższych danych dla wybranych kierowców można wydrukowa do aktywacji/logowania się na aplikacji mobilnej. | ać dane |

4T Mobile BUS/TIR - Tutorial konfiguracji

- 1. Przejdź do listy pracowników (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy").
- 2. W górnym pasku narzędziowym listy wybierz: 📭 .
- 3. W oknie wywołania wydruku zaznacz wybranych pracowników.

Zaznaczanie/odznaczanie wszystkich pozycji na liście - kliknij LPM w polu zaznaczania/odznaczania w nagłówku listy.

Wyszukiwanie wg frazy - umożliwia filtrowanie pozycji na liście wg dowolnego tekstu - pole znajduje się poniżej nagłówka listy.

Sortowanie pozycji - kliknij na tytule nagłówka, aby posortować pozycje alfabetycznie.

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).

4. Wydrukowane dane przekaż swoim kierowcom

Z aplikacji **4Trans Mobile BUS/TIR** może korzystać dwa razy więcej kierowców niż stanowi limit wersji MINI

Aplikacja 4Trans Mobile (smartfon)

Poniżej opisane czynności należy wykonać na każdym smartfonie, na którym będzie pracował kierowca:

Instalacja

Instalacja aplikacji 4Trans Mobile na smartfonie opisana jest w osobnej instrukcji.

Aktywacja

Do aktywacji konieczny będzie **Kod mobilny** oraz **PESEL** wybranego pracownika, który ma wprowadzony **PIN 4Trans Mobile**.

- 1. Uruchom aplikację 4Trans Mobile na smartfonie.
- 2. W oknie aktywacji aplikacji wprowadź **Kod mobilny** oraz **PESEL**, a następnie wybierz **[Aktywuj]**:





4T Mobile BUS/TIR - Tutorial konfiguracji



| Source of the second | | |
|---|-------------------------------|-------|
| 🎎 Firma | Firma główna | - |
| 1 Kierowca | Anna Nowak | • |
| a | PIN 4Trans Mo | obile |
| Z Odśwież listę | aloguj - Dezaktywuj | |
| Rys. | Logowanie. | |
| | | |



Zintegrowane rozwiązania dla transportu







bok@inelo.pl www.inelo.pl